

Streaming Radio menggunakan winamp:


- Software

1. Winamp → Silahkan download di sini = <http://goo.gl/s2ijaO>
2. Shoutcast Plugin DSP v2.3.3 → Silahkan download di sini = <http://goo.gl/he1kwQ>
Shoutcast Plugin DSP v1.9.0 → Silahkan download di sini = <http://goo.gl/TWwmAl>

Install ke 2 software di atas di PC atau laptop anda (winamp dan Plugin DSP)

- Setting winamp


1. Jalankan winamp
2. Jika winamp anda telah muncul, klik Options pada tab bagian atas winamp → Preferences



Atau klik kanan pada bagian winamp, kemudian pilih option → Preferences




3. Pada popup yang muncul, pilih DSP/Effect pada Plug-ins kemudian klik "**Nullsoft SHOUTcast Source DSP v2.3.3 [dsp_sc_dll]**" atau "**Nullsoft SHOUTcast Source DSP 1.9.0 [dsp_sc_dll]**"




- Setelah klik shoutcast dsp yang ada, akan muncul popup Nullsoft SHOUTcast Source

Untuk DSP v2.3.3



Pilih Tab Output pada bagian atas untuk konfigurasi server radio anda


Menu LOGIN



- ➔ Server address: isi alamat ip **atau** url radio anda
Contoh alamat IP: **78.128.120.78**
Contoh alamat url : **salafysorowako.onlivestreaming.net**
- ➔ Port: isi alamat port server radio anda
Contoh : **9898** atau **12345**
- ➔ Dj/user ID : **dikosongkan**
- ➔ Password : **Password broadcast radio streaming anda**


Jangan Lupa centang Use SHOUTcast

DIRECTORY



Name : **Contoh** → **Radio Salafy Sorowako**
Url : **contoh** → <http://salafysorowako.com>

ENCODER




Encoder Type:

Mp3 Encoder / ADTS-AAC Encoder

→ Mp3 Encoder, (pilih mp3)


→ AAC Encoder,

Encoder Setting




Pilih 24kbps,jika signal kurang bagus..bisa memilih 16kbps.

Jika anda memilih Encoder Type AAC



Anda sebaiknya menggunakan bitrate 24kbps pada encoder setting


TITLE




Silahkan mengisi title dauroh yang sedang berlangsung dengan mengklik send update

INPUT SUARA (AUDIO)

Pada Tab Input, jika input audio dari audio yang sedang di putar di winamp pilih “WINAMP” dan jika input dari mic maka input devicenya diganti dengan memilih selain dari winamp



Untuk DSP v1.9, ada beberapa tab yang berbeda dari dsp versi 2.3.3



Pada menu connection pada Tab output silahkan mengisi address, port dan password dari radio streaming anda (lihat contoh pada dsp v2.3.3 di atas)

Menu Yellowpage pada Tab output:


→Description ditulis dengan nama radio

→Url: nama web radio anda, contoh = <http://salafysorowako.com>


→Genre: Islamic



Klik Tab Encoder, seperti gambar di bawah: (standar gunakan encoder type mp3)




Jika type encoder AAC akan muncul seperti di bawah ini



Setingan di atas bitratanya 48 kbps... kita kecilkan aja ya biar ga putus2 kalau pendengarnya pakai gprs...

Cara setting bitrate dengan mengklik tombol **“Encoder Settings”** di sebelah bawah tulisan **“Current bitrate : 48 kbps”**. Maka akan muncul seperti di bawah ini :



Pada Format pilih : aacplus v1 karena lebih ringan dibanding versi 2.

Buka tab Input, pada Input Device, pilih winamp apabila anda menginginkan suara yang keluar hanya berasal dari winamp saja atau pilih Souncard input apabila anda ingin menambahkan mic untuk suara yang keluar!

Pada contoh ini saya berikan inputnya dari “Sound Card”.

